

事前準備手順

ハンズオン受講前に、下記の項目について事前に【確認】と【準備】をお願いいたします。

【確認】

1. 作業アカウントの権限

HULFT のインストールは管理者権限を持ったユーザで行う必要があります。
管理者権限で操作ができることをご確認ください。

2. ポートの確認

デフォルトでは、下記のポートを使用して通信を行います。

HULFT のファイル転送	30000 と 31000 ポート
---------------	-------------------

※事前に「netstat -a」コマンド等で、上記の 3 つのポートが使用可能かご確認ください。

3. 動作環境の確認

HULFT のソフトウェア説明書 ([readme_jpn_hulft10_win.txt](#)) の中の「4. 動作環境」項を必ずご一読いただき、必要があればご対応をお願いします。

【準備】

次項からの手順をご参照いただき、必要な項目について事前にご準備をお願いします。

1. HULFT 評価版モジュールのダウンロード
2. HULFT のインストール
3. HULFT の起動、設定
4. サンプルファイルの配置

1. HULFT 評価版モジュールのダウンロード

1. myHULFT にログインします。「評価版ダウンロード」を選択します。



2. 国を選択し「次へ」をクリックします。



3. 製品 : HULFT、OS 区分 : (ご使用の OS) を選択し、「検索」をクリックします。
評価版製品名 : HULFT10 for xxxx-Server (xxxx には選択した OS 名)を選択し、「次へ」をクリックします。



4. 選択内容を確認し、問題が無ければ、「評価版資料許諾規約に同意する」にチェックを入れます。
アンケートにご記入いただき、「評価版を利用する」をクリックします。

選択内容確認

評価版製品名	HULFT10 for Windows-Server
評価版オプション製品名	オプションなし

☒ 評価版使用許諾規約に同意する

下記のアンケートにご回答ください。

お客様の立場をお聞かせください **必須**

ご利用の目的を教えてください **必須**

☐ 導入のご検討（新規）
☐ 導入のご検討（追加）
☐ バージョンアップのご検討
☐ 導入前の検証・製品知識の習得・セミナー受講
☐ その他

現在の状況をお聞かせください **必須**

本評価版を知ったきっかけを教えてください。 **必須**

> 戻る

> 評価版を利用する

5. 下記のような完了画面が表示されれば、申請は完了です。続いて、評価版のダウンロードを行います。
「ライセンス管理へ」をクリックします。

評価版利用申込完了

利用する評価版製品名

利用するオプション製品名

評価版シリアルNo.

評価版のお問い合わせ時のお客様ID

評価版の申請が完了しました。
ライセンス管理に評価版のシリアルNo.が登録されているので、
ライセンス管理画面から、評価版のダウンロードを行い、お試しください。

*** 評価版（テスト版）のテクニカルサポートのご案内 ***
ダウンロードや、製品のご利用に関するお問い合わせが可能です。
以下の宛先に、必要事項を必ずご記入の上、送信してください。

◆宛先：hultest@hulft.com

◆必要事項
以下のお客様情報を必ずご記載願います。
・お客様ID
・シリアルNo.
お客様がインストールされた評価版のシリアルNo.です。
お客様ID、シリアルNo.は、本画面上部と「評価版利用開始のご案内」メールに記載されております。

※お問い合わせ期限は、お申込後90日間となります。
月曜日～金曜日 9:30～17:00（祝祭日および12月30日～1月3日を除く）
※お客様ID及び、シリアルナンバーがない場合、又はサポート期限経過後
（評価版お申込後90日）の場合、受付致しかねますのでご了承ください。

➤ [ライセンス管理へ](#)

6. 対象の評価版の「各種操作」の「操作」-「ダウンロード・キー発行」をクリックします。

製品ダウンロード/キー発行

➤ [ライセンス検索](#)

➤ 製品構成が同じライセンスを複数お持ちの方はこちらからプロダクトキーをまとめて発行ができます。

該当件数：8件（1～8）

<

1

>

形態	表示名（製品名）	シリアルNo.	ホスト名	ダウンロード・キー発行	ライセンス詳細	登録日付
評価版	[10.2]HULFT10 for Windows-Server			<div>➤ ダウンロード・キー発行</div>	<div>➤ 詳細</div>	2024/12/10 10:39:48

7. 下記のダウンロードを行います。

【項目】 HULFT10 for Windows-Server

- ・ プロダクトキーの発行（CSV 形式でダウンロードを行ってください）
- ・ 製品ダウンロード（Zip ファイルは解凍しておいてください）

製品ダウンロード/キー発行

>

製品ダウンロード/キー発行 (シリアルNo.)

製品ダウンロード/キー発行 (シリアルNo.)

使用許諾契約条項に同意すると、製品ダウンロード/キー発行ボタンが表示されます

☒

使用許諾契約条項に同意する

本体製品

|

オプション製品

|

修正パッチ

HULFT10 for Windows-Server

バージョン (リリース日)

↓ 最新バージョンが表示されます。

Ver.10.2.0 (2024/12/10・最新リビジョン)

▼

① ドキュメント

>

リリースノート・インストールガイド

② プロダクトキー

>

プロダクトキー発行

③ 製品ダウンロード

>

zipファイル

>


戻る

へ



ページトップ

2. HULFT のインストール

1. ダウンロードした HULFT のモジュールを解凍し「setup.exe」を管理者として実行します。



2. セットアップの準備が開始されます。「次へ」をクリックします。インストールを開始します。



3. ダウンロードした「プロダクトキー」と「シリアル番号」を入力します。

入力完了後、「次へ」をクリックします。(コピーアンドペーストが可能です。)

HULFT10 for Windows セットアップ

ライセンス情報
情報を入力してください。

製品のシリアル番号及びプロダクトキーを入力してから[次へ]ボタンをクリックしてください。

ホスト名 :
製品 :
製品バージョン :
環境情報 :

シリアル番号(S):
[] - [] - []

プロダクトキー(P):
[] - [] - [] - [] - []

※以下のサイトで使用許諾契約を締結し、プロダクトキーを発行してください。
<https://www.hulft.com/>

InstallShield

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. 「標準インストール」を選択し、「次へ」をクリックします。

HULFT10 for Windows セットアップ

インストール方法
インストール方法を選択してください。

☒ 標準インストール(B) デフォルト値でインストールします。

☐ カスタムインストール(C) 設定値の変更、HULFT のアップデート、プロダクトキーの更新を行います。

InstallShield

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. インストール設定内容が表示されます。「次へ」をクリックします。インストールが開始されます。

HULFT10 for Windows セットアップ

インストールする製品一覧

以下の製品をインストールします。

現在の設定:
[インストールフォルダ]
インストール先: C:\HULFT Family\hulft10\bin
HULPATH: C:\HULFT Family\hulft10\etc

ライセンス: 評価版

シリアル番号:
プロダクトキー:

製品名: HULFT

InstallShield

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

HULFT10 for Windows セットアップ

セットアップ ステータス


HULFT10 for Windows が新しいソフトウェアのインストールを構成中です。

インストール中...

InstallShield

キャンセル

6. インストールが完了したら、「完了」をクリックします。



7. メモ帳が立ち上がり、readme ファイルが表示されます。右上の×ボタンをクリックしてメモ帳を閉じます。



3. HULFT の起動、設定

1. Windows の[スタート]メニューより、HULFT を起動します。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[HULFT Family]-[HULFT10 for Windows]-[HULFT]

※右クリック→「その他」→「管理者として実行」します。

2. HULFT10 のスタート画面が表示されます。

3. 管理画面のメニューから「システム管理」-「システム動作環境設定」をクリックします。



4. 「集配信」メニューの「自ホスト名」に「localhost」と設定します。



5. 保存ボタンをクリックして、内容を保存します。

6. メニューから「ツール」 - 「プロセスコントローラ」をクリックします。



7. 「起動」をクリックします。



8. すべてのサービスおよびプロセスが起動したことを確認します。



4. サンプルファイルの配置

1. demofile.zip を解凍し、C ドライブの下に配置します。下記のフォルダ構成であることをご確認ください。

※転送用ルートフォルダ

パス	C:\
フォルダ	demofile

※配信用フォルダ

パス	C:\demofile
フォルダ	snd

※集信用フォルダ

パス	C:\demofile
フォルダ	rcv

2. 下記パスに、HULFT 転送に用いるファイルが格納されていることを確認します。

※配信用ファイル

パス	C:\demofile\snd
ファイル	snd.txt

以上です。